

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

## ЛИНДСИ

#vikisews

### О МОДЕЛИ

*Худи свободного объема, силуэта трапеция. По переду худи рельефы, в рельефах обработаны входы во внутренний карман. На спинке фигурная кокетка. У худи спущенная линия плеча. Рукав длинный, по низу рукава притачная манжета. Воротник – высокая стойка. В воротнике посередине переда худи застежка на короткую неразъемную молнию. Линия низа изделия фигурная, перед короче спинки. По низу притачной пояс. Длина изделия ниже линии бедер.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
21,7-24,7	43,3-46,5	20,5-23,3	11-16

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с шириной пояса, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	63-66,1	68,9-70,5
2 (162-168)	66-69	70,9-72,5
3 (170-176)	69-71	72,9-74,5
4 (178-184)	72-74	74,9-76,5

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива худи подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный; трехниточный с начесом, неопрен.

**Внимание!** Не рекомендуются тонкие материалы.

В качестве дополнительного материала на манжеты, нижнюю стойку воротника, пояс и обтачку переда рекомендуется использовать кашкорсе или рибану.

Изделие на фото выполнено из футера трехниточного с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок + 5% эластан. В качестве дополнительного материала использовано кашкорсе. В качестве подкладки кармана использована кулирка.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, полный комплект деталей, метры:

Рост, см	Размер 34-42	Размер 44-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,75	1,8	1,8
2 (162-168)	1,75	1,8	1,8
3 (170-176)	1,8	1,85	1,85
4 (178-184)	1,85	1,85	1,9

2. Основной материал при ширине 140 см, без учета деталей из дополнительного материала, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,2	1,45	1,55	1,55
2 (162-168)	1,25	1,5	1,55	1,6
3 (170-176)	1,3	1,55	1,6	1,65
4 (178-184)	1,35	1,6	1,65	1,7

3. Основной материал при ширине 180 см, полный комплект деталей, метры:

Рост, см	Размер 34-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,4	1,45
2 (162-168)	1,45	1,45
3 (170-176)	1,5	1,5
4 (178-184)	1,5	1,55

4. Основной материал при ширине 180 см, без учета деталей из дополнительного материала, метры:

Рост, см	Размер 34-40	Размер 42-44	Размер 46-52
1 (154-160)	1,05	1,1	1,15
2 (162-168)	1,1	1,2	1,2
3 (170-176)	1,15	1,2	1,25
4 (178-184)	1,2	1,25	1,3

5. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер 34-38	Размер 40-52
0,45	0,5

6. Дополнительный материал при ширине 120 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

7. Молния тракторная, пластиковая, неразъемная длиной 20 см – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



#### Продублировать частично:

- срезы верхней стойки воротника (полоска дублирина шириной 1,5 см);
- срез горловины спинки (полоска дублирина шириной 1 см, длиной 6 см);
- местоположение молнии на детали переда (полоска дублирина шириной 4 см, длиной 12 см);
- цельнокроеные подзоры на детали переда (полоска дублирина шириной 4 см, длину взять с лекала);
- углы среза притачивания кокетки на детали спинки (квадраты из дублирина 1,5\*1,5 см).

Детали из дублирина кроить по долевой нити.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

#### Первая примерка изделия.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

**Для чего?** Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

**Как?** После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые, рельефы), приметать кокетку. Вметать воротник. Приметать молнию. К низу рукава приметать манжеты. К низу изделия приметать пояс.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.