



JÄRBO

92803





92803

NORDANVIND – RAGGSOCKOR

Mönsterstickade raggsockor blir extra slitstarka och varma! Nordanvind-sockorna värmer gott under kyliga vinterkvällar, och tack vare den finurliga hälen sitter de bra på foten. De stickas från tån och upp.

GARN Raggi (70 % ull superwash, 30 % polyamid, ca 100 g = 150 m)

MASKTÄTHET ca 18 m x 23 v slätst med stickor 4 mm = 10 x 10 cm

STORLEKAR 34–35 (36–37) 38–39 (40–41) 42–43 (44–45)

SOCKANS OMKRETS ca 19 (19) 21 (21) 23 (23) cm

SOCKANS FOTLÄNGD ca 21,5 (23) 24,5 (25,5) 27 (28) cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: ca 100 (100) 100 (150) 150 (150) g (fg 15119, grey)

Fg 2: ca 50 g (fg 1500, natural white)

STRUMPSTICKOR 3,5 och 4 mm

TILLBEHÖR 4 markörer

SVÄRIGHETSGRAD ✖ ✖

DESIGN Maja Karlsson

FÖRKLARINGAR

ö1v (öka 1 vänster): Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen.

ö1h (öka 1 höger): Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät.

Kortvarv

Kortvarv innebär att du vänder innan varvet är färdigstickat – du stickar alltså bara en del av ett varv. För att det inte ska bli hål där du vänder lindar du garnet om nästa maska vid vändningen.

Linda maska

På rätsidan: Lägg tråden framför arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden bakom arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. Tråden ligger nu runt maskan.

På avigsidan: Lägg tråden bakom arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden framför arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. Tråden ligger nu runt maskan.

Sticka lindad maska: När du sedan ska sticka en lindad maska stickar du genom både själva maskan och den lindade tråden – rm på rätsidan och am på avigsidan.

Judy's Magic Cast On

Använd två stickor. Håll stickorna parallellt tillsammans i höger hand så att spetsarna pekar åt vänster. Håll garnet som i en vanlig korsuppläggning, över tumme och pekfinger med garnändan över tummen, och lägg garnet över den närmsta stickan.

För tråden från tummen upp mellan stickspetsarna och lägg den över den bakersta stickan. Lägg tråden från pekfingret över den närmsta stickan och ner mellan stickorna.

Upprepa *-* tills du har önskat maskantal.

Videoinstruktion finns på Järbos Youtube-sida.

TÅ

Använd strumpstickor 4 mm och fg 1.

Lägg upp 14 (14) 18 (18) 22 (22) m jämnt på 2 stickor med Judy's magic cast on.

Varv 1: Sticka rm och fördela samtidigt m på 4 stickor.

Varv 2: Sticka 1 rm, ö1mv, sticka rm till dess att 1 m återstår på sticka 2, ö1mh, 1 rm. Sticka 3: Sticka 1 rm, ö1mv, sticka rm till dess att 1 m återstår på sticka 4, ö1mh, 1 rm.

Upprepa varv 1 och 2 till dess att du har totalt 38 (38) 42 (42) 46 (46) m.

Maska 1–19 (1–19) 1–21 (1–21) 1–23 (1–23) = ovasidan.

Maska 20–38 (20–38) 22–42 (22–42) 24–46 (24–46) = undersidan.

FOT

Sticka 2 räta varv.

Sticka mönster i slätstickning enligt diagram för vald storlek (OBS!

Diagrammet upprepas 2 ggr varje varv) - till dess att hela foten (inkl. tå) mäter 12 (13,5) 14,5 (15,5) 17 (18) cm. Avsluta med varv 1 i diagrammet.

KILPARTI

Varv 1 (ovansidan): Fortsätt sticka det etablerade mönstret enligt diagram.

Varv 1 (undersidan): 1 rm, ö1mv, sticka det etablerade mönstret till dess att 1 m återstår, ö1mh, 1 rm.

Varv 2: Sticka mönster enligt diagram. Nya maskor i hälkilen stickas alltid med fg 1.

Upprepa varv 1–2 till dess att du har 31 (31) 33 (33) 35 (35) m undersidan.

Nu är mönsterstickningen färdig.

Sticka 1 rätt varv med fg 1 och sticka sedan ovansidans m.

Nu är det dags att sticka hälen.

HÄLPARTI

Hälen stickas i fg 1 fram och tillbaka med kortvarv och lindade m. Nu arbetar du enbart med under-/baksidans m.

Sätt ut 4 markörer med följande placering:

M1 efter 6:e (6:e) 6:e (6:e) 6:e (6:e) m.

M2 efter 11:e (11:e) 11:e (11:e) 12:e (12:e) m.

M3 efter 20:e (20:e) 22:a (22:a) 23:e (23:e) m.

M4 efter 25:e (25:e) 27:e (27:e) 29:e (29:e) m.

Mellan M1 och M4 har du de mittersta 18 (18) 20 (20) 22 (22) m som sedan blir hälkappan.

Mellan M2 och M3 har du de mittersta 9 (9) 11 (11) 11 (11) m som blir mitt bak på hälspetsen.

Varv 1 (RS): Sticka rm till dess att 1 m återstår före M4, linda m, vänd.

Varv 2 (AS): Sticka am till dess att 1 m återstår före M1, linda m, vänd.

Varv 3 (RS): Sticka rm till dess att 1 m återstår före vändmaskan från föregående varv, linda m, vänd.

Varv 4 (AS): Sticka am till dess att 1 m återstår före vändmaskan från föregående varv, linda m, vänd.

Upprepa varv 3 och 4 till dess att alla m utanför M2 och M3 är lindade. De mittersta 9 (9) 11 (11) 11 (11) m innanför M2 och M3 ska inte lindas.

Följande varv (rätsidan): Sticka 9 (9) 11 (11) 11 (11) rm. Sticka alla lindade m fram till M4. Vänd.

Nästa varv (avigsidan): Lyft 1 am, sticka am fram till de lindade m (efter M2). Sticka alla lindade m fram till M1.

HÄLKAPPA

Samtidigt som du stickar den raka hälkappan stickar du ihop hälkilens m med hälkappans sidor.

Varv 1 (RS): Vänd och lyft 1 rm och spänn samtidigt garnet, sticka rm fram till dess att 1 m återstår före M4, 2 rm tills i bakre mb.

Varv 2 (AS): Vänd och lyft 1 am och spänn samtidigt garnet, sticka am fram till dess att 1 m återstår före M1, 2 am tills. Ta bort markörerna.

Varv 3 (RS): Vänd och lyft 1 rm (spänn garnet), sticka rm fram till den lyfta m. Sticka ihop den lyfta m med nästa m från hälkilen: 2 rm tills i bakre mb (= 1 m före + 1 m efter den lilla glipta som uppstått vid vändningen).

Varv 4 (AS): Vänd och lyft 1 am (spänn garnet), sticka am fram till den lyfta m. Sticka ihop den lyfta m med nästa m från hälkilen: 2 am tills (= 1 m före + 1 m efter glipan).

Upprepa varv 3–4 till dess att alla kilmaskor är slut (efter hoptagningen på ett varv från rätsidan). Sticka varvet ut.

Nästa varv: Sticka rm på ovasidan. Under-/ baksidan: 2 rm tills, 18 (18) 20 (20) 22 (22) rm.

Du har nu återigen det antal m som du började med, och hälen är klar!

SKAFT

Använd stickor 3,5 mm.


Sticka 1 rätt varv.

Sticka sedan resår (1 rm, 1 am) i 10 cm.


Maska av i resår och ta av garnet. Fäst lösa trådar.

Sticka ytterligare en socka på samma sätt.


STORLEK 34-37



STORLEK 38-41



STORLEK 42-45



fg 1



fg 2



TIPS & RÅD

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen.
Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål.
Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form.
För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen.
Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan.
Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund.
Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger.
Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

FÖRKORTNINGAR

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska,
bakst = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters,
db-int = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke,
förkl = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska,
m = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag,
plm/PM = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan,
rätst = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa,
v = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fast maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe,
lm = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp,
sm = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm

SVÅRIGHETSGRAD

* = Passar dig som nyss börjat sticka eller virka
* * = Passar dig som stickat eller virkat en del
* * * = Passar dig som är van stickare eller virkare

Se eventuella rättelser på www.jarbo.se/rattelser

© COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.