



JÄRBO

92736



Ranunkel – stickad topp med rosett

Ranunkel är en retroinspirerad topp med en design som leder tankarna till ranunkelblommans blomblad. Den rundstickas uppifrån och ner i slätstickning, vriden resår och avig slätstickning. Längs halskanten stickas en i-cord som knyts till en rosett, och på oket stickas en volangkant. På ok, ärmar och bål finns vändvarv, German Short Rows, som formar toppen. Storlek på stickor och garntjocklek växlar under stickningen för att den ska få rätt passform.

GARN

Svensk Ull (100 % ull, ca 100 g = 180 m)

Fin Mohair Silke (72% mohair, 28% silke, ca 25 g = 210 m)

GARNALTERNATIV TILL SVENSK ULL

Alpe (100 % ull, ca 50 g = 100 m)

Raggi (70 % ull superwash, 30 % polyamid, ca 100 g = 150 m)

Ístex Léttlopi (100 % isländsk ull, ca 50 g = 100 m)

Soft Cotton (100 % bomull, ca 50 g = 80 m)

GARNALTERNATIV TILL FIN MOHAIR SILKE

Manos del Uruguay Cabrito (80% kid mohair, 20% polyamid. ca 25 g = 210 m)

MASKTÄTHET Ca 16 m x 22 v slätst med st 5,5 mm = 10 x 10 cm / Ca 14 m x 20 v slätst med st 7 mm = 10 x 10 cm / Ca 10 m x 14 v slätst med st 9 mm = 10 x 10 cm

STORLEKAR XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

PLAGGETS ÖVERVIDD ca 124 (136) 148 (160) 172 (184) 196 (208) cm

PLAGGETS LÄNGD ca 46 (48) 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm

DIN ÖVERVIDD ca 70–80 (80–90) 90–100 (100–110) 110–120 (120–130) 130–140 (140–150) cm

GARNÅTGÅNG

Ca 350 (400) 450 (500) 550 (600) 650 (700) g (fg 59002, Gotland grey, Svensk Ull)

Ca 75 (100) 100 (100) 125 (125) 125 (150) g (fg 31520, natural white, Fin Mohair Silke)

RUNDSTICKA 5,5 mm (40/60 cm)

RUNDSTICKA 7 mm (60/80 cm), 2 st

RUNDSTICKA 9 mm (60/80/100 cm)

SVÅRIGHETSGRAD **

FÖRKLARINGAR

Kommentar: Okets släta del stickas med 2 trådar: 1 tråd Svensk Ull + 1 tråd Fin Mohair Silke. Resten av oket samt bål och ärmar stickas med 3 trådar: 2 trådar Svensk Ull + 1 tråd Fin Mohair Silke.

Rörelsevidd: Tröjan är åtsittande vid oket och har mycket vidd, +50 cm, i bälten. När du väljer storlek, utgå då från ditt eget överviddsmått och låt det vara vägledande för storleken du stickar.

German Short Rows är ett sätt att sticka vändvarv utan att det blir hål i stickningen: lyft en maska avigt, med garnet framför stickan, dra garnet ganska fast över höger sticka så maskan vränger sig och får ”dubbla ben”, fortsatt sticka vidare som vanligt. När vändmaskan senare stickas ska de ”dubbla benen” på maskan stickas ihop till en.

MM: Maskmarkör

sM: Sidmarkör

MB: Mitt bak

MF: Mitt fram

OK

Slätstickad del:

Lägg upp 76 (78) 80 (82) 84 (86) 88 (90) m på rundst 5,5 mm med 2 trådar och tag ihop till en ring för rundstickning. Markera varvets början och slut genom att sätta en MM mellan två maskor, mitt bak MB på tröjan.

Sticka 1 varv rm.

Sticka 1 varv rm och öka 16 (22) 28 (34) 40 (46) 52 (58) m jämnt fördelat.

På stickan finns sammanlagt 92 (100) 108 (116) 124 (132) 140 (148) m.

Fortsätt rundst slätstickning i 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) cm.

Sätt 2 sidmarkörer mellan två m:

sM1 efter den 23:e (25:e) 27:e (29:e) 31:e (33:e) 35:e (37:e) m.

sM2 efter den 69:e (75:e) 81:e (87:e) 93:e (99:e) 105:e (111:e) m.

Sätt även en MM mellan 2 m efter den 46:e (50:e) 54:e (58:e) 62:e (66:e) 70:e (74:e) m = MF.

På nästa varv börjar förkortade varv, German Short Rows, som gör oket högre framtill.

Sticka vändningarna enligt följande:

Börja MB.

Sticka rätt fram till 1 m före sM2, vänd. Sticka avigt fram till MF.

Sticka avigt fram till 1 m före sM1, vänd. Sticka rätt till MF.

Sticka rätt fram till 1 m före föregående vändning, vänd. Sticka avigt fram till MF.

Sticka avigt fram till 1 m före föregående vändning, vänd. Sticka rätt fram till MF.

Fortsätt sticka vändningar enligt ovanstående anvisning – vänd 1 m före föregående vändning - till det sammanlagt har vänts 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) ggr på var sida av MF.

Sticka rm varvet ut och avsluta vid MB.

Okets framstycke är nu format genom vändvarv, samma sak ska göras på bakstycket.

Fortsätt enligt följande:

Börja MB.

Sticka rätt fram till 1 m före sM1, vänd. Sticka avigt fram till MB.

Sticka avigt fram till 1 m före sM2, vänd. Sticka rätt till MB.

Sticka rätt fram till 1 m före föregående vändning, vänd. Sticka avigt fram till MB.

Sticka avigt fram till 1 m före föregående vändning, vänd. Sticka rätt till MB.

Fortsätt sticka vändningar enligt ovanstående beskrivning med 1 m före föregående vändning, till det sammanlagt har vänts 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) ggr på var sida om MB.

Sticka 1 varv rm.

Trä en tråd genom alla maskor på stickorna och låt den sitta kvar i arbetet, tråden markerar den horisontella rad maskor där senare maskor ska plockas upp.

Volang:

På nästa varv ökas till okets volang som stickas i vriden resår och slätstickning.

Gör så här:

V 1: Byt till rundst 7 mm och sticka *3 rm i 1 m*, upprepa från * till * varvet ut.

På stickan finns sammanlagt 276 (300) 324 (348) 372 (396) 420 (444) m.

V 2–9: Sticka *1 vriden rm, 1 am*, upprepa från * till * varvet ut.

V 10–13: Sticka rätt varvet ut. Trä en tråd genom alla maskor på stickan vid varv 10 och låt den sitta kvar i arbetet, tråden markerar den horisontella rad maskor där senare maskor till volangens picotkants ska plockas upp.

V 14: Sticka *2 rm tills, 1 omsl*, upprepa från * till * varvet ut. Detta är picotkantens vikvarv.

V 15–18: Sticka rätt varvet ut.

På nästa varv viks volangens i picotvarvet och stickas ihop så den blir dubbel.

Gör så här:

Med rundst 7 mm och start vid MB, plocka från AS upp 276 (300) 324 (348) 372 (396) 420 (444) m längs det markerade varvet, 1 m ur var maska.

Lägg de 2 stickorna avigt mot varandra så kanten stickas ihop på volangens baksida.

Sticka *2 rm tills (1 m från var sticka), maska av 1 m*, upprepa från * till * varvet ut.

Ta av garnet.

Avigvänd slätstickning:

Okets nedre del stickas i avig slätstickning. Observera att härifrån stickas med 3 trådar och grövre stickor. Först plockas maskor upp, och sedan ökas maskantalet för att göra volang och bål böljande.

Gör så här:

Starta vid MB på okets markerade varv, plocka från AS upp 92 (100) 108 (116) 124 (132) 140 (148) m med rundst 9 mm och 3 trådar. Sätt en

MM mellan första och sista m = MB, varvets början. Maskorna på stickan ligger nu bakom volangen.

Sticka de följande 2 varven enligt följande:

V 1: Sticka *1 am, 1 oms*, upprepa från * till * varvet ut.

V 2: Sticka *1 am, 1 vriden am*, upprepa från * till * varvet ut.

På stickan finns sammanlagt 184 (200) 216 (232) 248 (264) 280 (296) m.

Fortsätt rundsticka avigt till oket mäter 23 (24) 25 (26) 27 (28) 29 (30) cm från MF, halskantens uppläggning.

Oket är nu klart, och på nästa varv delas maskorna in till bål och ärmar. Gör så här:

Sticka 26 (29) 32 (35) 38 (41) 44 (47) am (halva bakst),

sätt de följande 40 (42) 44 (46) 48 (50) 52 (54) m på en tråd (första ärmen),

lägg upp 10 m under ärmen (sätt en MM efter den 5:e m = sM1),

sticka 52 (58) 64 (70) 76 (82) 88 (94) am (framst),

sätt de följande 40 (42) 44 (46) 48 (50) 52 (54) m på en tråd (andra ärmen),

lägg upp 10 m under ärmen (sätt en MM efter den 5:e m = sM2),

sticka 26 (29) 32 (35) 38 (41) 44 (47) am (halva bakst).

BÅL

På stickan finns sammanlagt 124 (136) 148 (160) 172 (184) 196 (208) m till bålen.

Rundst avigt till arb mäter 43 (45) 47 (49) 51 (53) 55 (57) cm, mätt MF från halsen uppläggningskant.

På nästa varv stickas bålen längre bak genom vändvarv, German Short Rows, enligt följande:

Starta MB.

Sticka avigt fram till 1 m före sM1, vänd. Sticka rm fram till MB.

Sticka rm fram till 1 m före sM2, vänd. Sticka am till MB.

Sticka avigt fram till föregående vändning, vänd. Sticka rm fram till MB.

Sticka rätt fram till föregående vändning, vänd. Sticka am till MB.

Fortsätt sticka vändvarv enligt ovanstående beskrivning med 0 m före föregående vändning till det sammanlagt har vänts 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) ggr på var sida om MB.

Sticka 1 varv am.

Byt till rundst 7 mm och sticka 3 varv rätstickning.

Maska av avigt och tag av garnet.

ÄRMAR

Nu stickas ärmarna. Båda ärmarna stickas på samma sätt.

Sätt första ärmens m på rundst 9 mm och plocka med 3 trådar upp 10 m under ärmen - på stickan finns sammanlagt 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 (64) m.

Sätt en MM mitt under ärmen = varvets början.

Sticka 1 varv am.

På nästa varv stickas vändvarv, German Short Rows, för att forma ärmen.

Gör så här:

Börja vid varvets början.

Sticka avigt fram till 1 m före MM, vänd. Sticka rätt fram till MM.

Sticka rätt fram till 1 m före MM, vänd. Sticka avigt fram till MM.

Sticka avigt fram till föregående vändning, vänd. Sticka rätt fram till MM.

Sticka rätt fram till föregående vändning, vänd. Sticka avigt fram till MM.

Fortsätt sticka vändvarv enligt ovanstående beskrivning med 0 m före föregående vändning till det sammanlagt har vänts 9 (9) 10 (10) 11 (11) 12 (12) ggr på var sida om MM.

Sticka 1 varv am.

Byt till rundst 7 mm och sticka 3 varv rätstickning.

Maska av avigt och tag av garnet. Sticka den andra ärmen på samma sätt.

I-CORD HALSKANT

Tröjans knytband stickas nu, i-cord. Observera att den stickas med 2 trådar och tunnare sticka.

Knytbandet stickas enligt följande:

Med rundst 5,5 mm och 2 trådar, lägg upp 100 m.

I slutet av de upplagda maskorna plockas 76 (78) 80 (82) 84 (86) 88 (90) m upp längs tröjans halskant, börja MF. Avsluta med att lägga upp 100 m.

På stickan finns sammanlagt 276 (278) 280 (282) 284 (286) 288 (290) m.

Tag av garnet och låt maskorna sitta kvar på stickan.

Från RS, lägg upp 6 m på höger sticka, sticka de 6 m avigt.

Nu finns 6 m på vänster sticka som ligger framför de tidigare upplagda och upplockade maskorna.

Sticka i-cord:


Sticka *5 r, 2 rm vridet tills (1 m från i-corden + 1 m från halskanten), sätt tillbaka de 6 m på vänster st*, upprepa från * till * till det alla maskorna är slut.

Maska av de 5 resterande m och tag av garnet.

MONTERING

Fäst alla lösa trådar.

Skölj plagget i ljummet vatten med lite ulltvättmedel och lägg det plant till tork. Forma plagget efter angivna mått.



A ≈ 124 (136) 148 (160) 172 (184) 196 (208) cm
 B ≈ 46 (48) 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm
 C ≈ 23 (24) 25 (26) 27 (28) 29 (30) cm
 D ≈ 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) cm





Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hö** = hoppa över, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm